

Komunikacja z drukarką EBS-260

Aby umożliwić przesłanie tekstu do drukarki w sieci WIFI, w pierwszej kolejności należy upewnić się czy drukarka ma odblokowaną opcję tworzenia "Socketów". stworzyć w niej odpowiedni obiekt odczytujący przesłane dane. W tym celu należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:


1. Stworzyć nowy projekt w drukarce:




2. Nadać jego nazwę:




3. W nowopowstałym projekcie, należy dodać nowy obiekt, zaznaczonym na czerwono przyciskiem:




4. Wskazać typ obiektu – "Port komunikacyjny":



5. W stworzonym obiekcie należy wskazać port, określając tym samym źródło pozyskiwania danych:



6. Z rozwijanego menu należy wybrać Socket..:



UWAGA – Jeśli port "COM9" jest ostatnią pozycją w przewijanej liście, należy odblokować w drukarce opcję "Sockets".

7. Po zaakceptowaniu i zapisaniu zmian do projektu na oknie głównym powinien pojawić się stworzony projekt, po kliknięciu przycisku "Start" drukarka oczekuje na dane:



8. Po poprawnie przekazanych danych drukarka wydaje charakterystyczny dźwięk i w polu tekstu powinien pojawić się przesłany tekst.